


Importación de Normas y Puntos de corte en Clinos 4.2

En la última versión de Clinos se han realizado algunos cambios en la importación de normas externas, para poder compararse en Clinos.inf. Estos cambios facilitarán la distribución de normas y puntos de corte.

A continuación detallamos todo el proceso de importación de normas externas desde Clinos.inf.

Para importar una de estas normas, ejecutar el comando *Importar otras normas* en la ventana *Informes / Datos* de Clinos.inf, o bien ir al menú de aplicaciones Clinos (botón Inicio de Windows, desde allí a Programas y a Clinos) y ejecutar el comando *Importación de normas externas*.



Se abre una ventana que nos pide los siguientes parámetros:

- *Carpeta donde está instalado Clinos.inf:*
Directorio principal de Clinos. Al abrirse el programa, se rellena este campo; si el valor es correcto, se muestra un pequeño círculo verde con un aspa.
- *Archivo que contiene la norma y/o los puntos de corte:*
Isasist se encargará de distribuir las normas y los puntos de corte que vaya recibiendo, para poder ser utilizadas en Clinos. Estas normas estarán en archivos de tipo Access (*.mdb).
Dentro de uno de estos archivos, podrá haber una o más normas, así como uno o más puntos de corte.

Una vez elegido el archivo que contiene los datos de la norma, hacer click en *Importar*.

Se abrirá una ventana, donde saldrá una lista de las normas contenidas en dicho archivos. Si el archivo no contiene normas, sino sólo puntos de corte, esta ventana no se mostrará.




Se debe seleccionar la o las normas que se desea importar. Si no se desea importar ninguna norma, deseleccionarlas todas y continuar.

Si se desea, se puede cambiar la descripción de las normas. Para ello, marcar la línea correspondiente y hacer click en *Cambiar descripción*.

Una vez finalizada con esta parte, hacer click en *Aceptar*.

A continuación, si el archivo también tiene puntos de corte, aparecerá una nueva ventana con la lista de puntos de corte disponibles para importar.



Al igual que en la pantalla anterior, hay que seleccionar los puntos de corte que se desea importar. De igual modo se puede cambiar la descripción.

Una vez finalizado, hacer click en *Aceptar*.

A continuación, el programa importa las normas y los puntos de corte seleccionados, y cuando termina vuelve a la pantalla inicial.